

Kódové tabuľky klávesníc systémov Microsoft Windows (28.7.2014)

Všetky klávesnice

(ASCII)

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

"Západné" klávesnice (En, Es, Fr, It...)

Windows 1252 (Latin 1)

0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143
€	,	f	„	„	...	†	‡	^	%	Š	<	Œ		Ž	
0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159
‘	’	“	”	”	•	—	—	~	™	š	>	œ		ž	ÿ
0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175
	ı	ç	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	-
0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191
°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223
Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255
ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

"Východné" klávesnice (Cz, Hu, Pl, Sk...)

Windows 1250 (Latin 2)

0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143
€	,	f	„	„	...	†	‡	^	%	Š	<	Ś	Ť	Ž	Ž
0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159
‘	’	“	”	”	•	—	—	~	™	š	>	ś	ť	ž	ž
0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175
	ı	ł	¤	₴	¦	§	¨	©	₰	«	¬	-	®	ž	
0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191
°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207
Ř	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ł	Ć	Ç	Č	É	Ę	Ë	Í	Î	Ď
0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223
Ð	Ñ	Ń	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ř	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Ť	ß
0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239
ř	á	â	ã	ä	å	ł	ć	ç	č	é	ę	ë	ě	í	î
0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255
ď	ń	ñ	ó	ô	õ	ö	÷	ř	ù	ú	û	ü	ý	ť	·

"Azbukové" klávesnice (Bg, Ru...)

Windows 1251 (Cyrillic)

0128	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141	0142	0143
Ђ	Ѓ	„	ѓ	„	...	†	‡	€	%	Љ	<	Њ	Ќ	Ѓ	Љ
0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159
ђ	ѓ	“	”	”	•	—	—	~	™	љ	>	њ	ќ	ћ	џ
0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175
	џ	џ	Ј	¤	Ґ	¦	§	Ё	©	Є	«	¬	-	®	ї
0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189	0190	0191
°	±	І	і	ґ	µ	¶	·	ё	№	є	»	ј	ѕ	ѕ	ї
0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
0208	0209	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252	0253	0254	0255
р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я